

参考

Windows Vista でご使用時の注意事項

Windows Vista で使用される場合の注意事項をお知らせします。



Windows Vista 環境を快適にご使用いただくため、コンピュータの搭載メモリは 1GB 以上を推奨します。

搭載メモリが 1GB 未満の場合は、動作が遅いなど、GaiaMX のほか一部のソフトウェアが正常に動作しないことがあります。

製品の検証環境

対応する「Windows Vista」製品は以下のとおりです。

- Windows Vista Home Basic 32bit(x86) 日本語版
- Windows Vista Home Premium 32bit(x86) 日本語版
- Windows Vista Business 32bit(x86) 日本語版
- Windows Vista Enterprise 32bit(x86) 日本語版
- Windows Vista Ultimate 32bit(x86) 日本語版

Windows Vista 64bit(x86) 版には対応しておりません。

Windows Vista 対応のバージョン

【GaiaMX】

Version7.15 Build0.42 以降

対応状況

機能	対応状況と対応方法
プロテクト	USB タイプのみ利用可能です。 パラレルポートをご使用の方は、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
システム更新	<ul style="list-style-type: none"> ・一般ユーザーでログインしている場合 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(2) 管理者 ID とパスワードを入力して下さい。 ・管理者ユーザーでログインしている場合 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(1)
インストール	インストールフォルダに Users のフルコントロールの設定が必要です。「 アクセス許可の設定方法 (P.33) 」をご参照下さい。
独自外字の自動切換え	管理者として実行 (3) します。
Gaia チャンネル	システム更新の場合のみ、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。
ユーザー管理	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(1)
ユーザーサポート	サーバー版のデータベースの検証およびログ変換はできません。
システムメンテナンス	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(1)
サーバーとして使用する	GaiaMX のサーバーとして WindowsVista を使用する場合、クライアントのアカウントの登録が必要になります。
クライアントとして使用する	GaiaMX のクライアントとして WindowsVista を使用する場合、クライアントのアカウントをサーバーに登録する必要があります。

- (1) 右図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、支障ありませんので [許可] をクリックし、継続して下さい。



- (2) 右図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、管理者アカウントを選択し、パスワードを入力して下さい。




- (3) Gaia**アイコンを右クリックし、
[管理者として実行] を選択します。



Gaia **は、お客様のお使いのシステムにより、
以下のように読み替えてご覧下さい。

GaiaMX サーバー版	GaiaMX Server
GaiaMX クライアント版	GaiaMX Client




「ユーザーアカウント制御」を「使用しない」環境では、(1)(2)の
「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。



● アクセス許可の設定方法


インストール先のフォルダにて、
右クリックメニューの [プロパティ] を
クリックします。

右図の「プロパティ」画面が表示されます。
「セキュリティ」タブをクリックし、
[編集] をクリックします。



「アクセス許可」画面が表示されます。

- ① 「グループ名またはユーザー名」欄にて、
[Users] を選択します。
- ② 「Users のアクセス許可」にて、
「フルコントロール」にチェックを
入れて下さい。
- ❖ 「拒否」欄にチェックがないことも、
ご確認下さい。
- ③ [OK] をクリックします。



- ④他のダイアログも [OK] をクリックして閉じ、
「フォルダアクセス許可の確認」画面まで戻ります。