

## 参考

### Windows Server 2008 でご使用時の注意事項

Windows Server 2008 で使用される場合の注意事項をお知らせします。



Windows Server 2008 環境を快適にご使用いただくため、コンピュータの搭載メモリは1GB以上を推奨します。  
搭載メモリが1GB未満の場合は、動作が遅いなど、Gaia21のほか一部のソフトウェアが正常に動作しないことがあります。



1台のサーバーコンピュータに GaiaMX サーバーと Gaia21 サーバーの両方をインストールすることはできません。

#### ■製品の検証環境

対応する「Windows Server 2008」製品は以下のとおりです。

- ・ Windows Server 2008 Standard 日本語版
- ・ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版
- ・ Windows Server 2008 Datacenter 日本語版

※Windows Server 2008 64bit(x86) 版には対応しておりません。


#### ■Windows Server 2008 対応のバージョン

【Gaia21】  
Version6.31 Build0.88

## ■ 対応状況

機能	対応状況と対応方法
プロテクト	USB タイプのみ利用可能です。 パラレルポートをご使用の方は、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
システム更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般ユーザーでログインしている場合 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※2) 管理者 ID とパスワードを入力して下さい。</li> <li>・管理者ユーザーでログインしている場合 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※1)</li> </ul>
インストール	インストールフォルダに Users のフルコントロールの設定が必要です。「 <a href="#">●アクセス許可の設定方法 (P.4)</a> 」をご参照下さい。
工事書庫のインストール	Gaia21 のインストール完了後、続けて工事書庫をインストールしますと、インストーラが画面の裏に隠れます。 タスクバーで工事書庫をクリックしてインストーラを全面に表示し、インストールを続けて下さい。
独自外字の自動切換え	外字ファイルは Windows フォルダに置きますが、Windows フォルダはアプリケーションを「管理者として実行」しない限り書き込みできません。ご不明点はサポートセンターにお問い合わせ下さい。
Gaia チャンネル	システム更新の場合のみ、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。
ユーザー管理	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※1)
ユーザーサポート	サーバー版のデータベースの検証およびログ変換はできません。
システムメンテナンス	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※1)
サーバーとして使用する	WindowServer2008を Gaia21 のサーバーとして使用する場合、クライアントで利用されるアカウントの登録が必要になります。
Windows98/Me をクライアントで使用する	WindowServer2008 を Gaia21 のサーバーとして使用する場合、Windows98/Meは使用できません。

(※1) 右図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、支障ありませんので [許可] をクリックし、継続して下さい。



(※2) 右図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、管理者アカウントを選択し、パスワードを入力して下さい。




「ユーザーアカウント制御」を「使用しない」環境では、(※1) (※2) の「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。



## ● アクセス許可の設定方法


インストール先のフォルダにて、  
右クリックメニューの [プロパティ] を  
クリックします。

右図の「プロパティ」画面が表示されます。  
「セキュリティ」タブをクリックし、  
[編集] をクリックします。



「アクセス許可」画面が表示されます。

- ① 「グループ名またはユーザー名」欄にて、  
[Users] を選択します。
- ② 「Users のアクセス許可」にて、  
「フルコントロール」にチェックを  
入れて下さい。
- ⚠ 「拒否」欄にチェックがないことも、  
ご確認下さい。
- ③ [OK] をクリックします。



- ④他のダイアログも [OK] をクリックして閉じ、  
「フォルダアクセス許可の確認」画面まで戻ります。