

参考

Windows Vista でご使用時の注意事項

Windows Vista で使用される場合の注意事項をお知らせします。

制限事項等の最新情報は、弊社ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。



Windows Vista 環境を快適にご使用いただくため、コンピュータの搭載メモリは 1GB 以上を推奨します。

搭載メモリが 1GB 未満の場合は、動作が遅いなど、Gaia21 のほか一部のソフトウェアが正常に動作しないことがあります。



1 台のサーバーコンピュータに GaiaMX サーバーと Gaia21 サーバーの両方をインストールすることはできません。

■製品の検証環境

対応する「Windows Vista」製品は以下のとおりです。

- ・ Windows Vista Home Basic 32bit(x86) 日本語版
- ・ Windows Vista Home Premium 32bit(x86) 日本語版
- ・ Windows Vista Business 32bit(x86) 日本語版
- ・ Windows Vista Enterprise 32bit(x86) 日本語版
- ・ Windows Vista Ultimate 32bit(x86) 日本語版

※Windows Vista 64bit(x86) 版には対応していません。

※Gaia21 サーバーについては、Windows Vista Home は動作対象外です。

■Windows Vista 対応のバージョン


【Gaia21】

Version6.31 Build0.88

■対応状況

機能	対応状況と対応方法
プロテクト	USB タイプのみ利用可能です。 パラレルポートをご使用の方は、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
システム更新	<ul style="list-style-type: none"> ・一般ユーザーでログインしている場合 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※2) 管理者 ID とパスワードを入力して下さい。 ・管理者ユーザーでログインしている場合 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※1)
インストール	インストールフォルダに Users のフルコントロールの設定が必要です。「 ●アクセス許可の設定方法 (P.4) 」をご参照下さい。
工事書庫のインストール	Gaia21 のインストール完了後、続けて工事書庫をインストールしますと、インストーラが画面の裏に隠れます。 タスクバーで工事書庫をクリックしてインストーラを全面に表示し、インストールを続けて下さい。
独自外字の自動切換え	外字ファイルは Windows フォルダに置きますが、Windows フォルダはアプリケーションを「管理者として実行」しない限り書き込みできません。ご不明点はサポートセンターにお問い合わせ下さい。
Gaia チャンネル	システム更新の場合のみ、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。
ユーザー管理	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※1)
ユーザーサポート	サーバー版のデータベースの検証およびログ変換はできません。
システムメンテナンス	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。(※1)
サーバーとして使用する	Windows Vista を Gaia21 のサーバーとして使用する場合、クライアントで利用されるアカウントの登録が必要になります。
Windows98/Me をクライアントで使用する	Windows Vista を Gaia21 のサーバーとして使用する場合、Windows98/Me は使用できません。

(※1) 右図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、支障ありませんので
[許可] をクリックし、継続して下さい。



(※2) 右図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、管理者アカウントを選択し、パスワードを入力して下さい。




「ユーザーアカウント制御」を「使用しない」環境では、(※1) (※2) の「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。



● アクセス許可の設定方法


インストール先のフォルダにて、
右クリックメニューの [プロパティ] を
クリックします。

右図の「プロパティ」画面が表示されます。
「セキュリティ」タブをクリックし、
[編集] をクリックします。



「アクセス許可」画面が表示されます。

- ① 「グループ名またはユーザー名」欄にて、
[Users] を選択します。
- ② 「Users のアクセス許可」にて、
「フルコントロール」にチェックを
入れて下さい。
- ⚠ 「拒否」欄にチェックがないことも、
ご確認下さい。
- ③ [OK] をクリックします。



- ④他のダイアログも [OK] をクリックして閉じ、
「フォルダアクセス許可の確認」画面まで戻ります。